

# Manuel de l'utilisateur de Tiny BASIC

Tiny BASIC pour STM8 est un langage simple qui cependant permet de configurer et d'utiliser tous les périphériques du microcontrôleur. La seule limitation est que les interruptions ne sont pas utilisées. Tiny BASIC lui-même n'utilise que les interruptions suivantes:

- TIMER4 Update pour le compteur de millisecondes
- Uart(1 ou 3) RX full, pour la réception des caractères du terminal.
- AWU pour la commande auto wake up.
- Sur la carte **NUCLEO\_8S208RB**, le bouton **USER** déclenche l'interruption externe **EXTI4**.

L'objectif de ce manuel est de présenter les fonctionnalités du langage à travers des applications du microcontrôleur. Je n'ai pas définie toutes les constantes des registres du MCU dans le langage il est donc nécessaire de se référer au [feuillet de spécifications](#) ainsi qu'au manuel de référence du [STM8S](#). Les manuel d'utilisateur des des cartes [NUCLEO-8S208RB](#) et [NUCLEO-8S207K8](#) sont aussi utile.

Le répertoire **BASIC** contient plusieurs programmes qui peuvent servir d'exemples.

Il est aussi recommandé de lire en pré-requis de ce manuel la [référence du langage Tiny BASIC](#)

La commande **WORDS** affiche la liste complète des mots qui sont dans le dictionnaires.

```
>words
ABS      ADCON      ADCREAD      ALLOC      AND
ASC      AUTORUN    AWU          BIT        BRES
BSET      BTEST        BTOGL        BUFFER      BYE
CHAIN     CHAR          CONST        CR1         CR2
DATA      DDR         DEC          DIM         DIR
DO        DREAD        DROP          DWRITE      EDIT
EEFREE     EEPROM       END           ERASE       FCPU
FOR        FREE        GET          GOSUB       GOTO
HEX        I2C.CLOSE    I2C.OPEN     I2C.READ    I2C.WRITE
IDR        IF           INPUT        KEY         KEY?
LET        LIST        LOG2         LSHIFT      NEW
NEXT       NOT         ODR          ON          OR
PAD        PAUSE        PEEK         PICK        PINP
PMODE      POKE         POP          POUT        PRINT
PORTA      PORTB        PORTC        PORTD       PORTE
PORTF      PORTG        PORTI        PUSH        PUT
READ       REBOOT       REM          RESTORE     RETURN
RND        RSHIFT       RUN          SAVE        SIZE
SLEEP      STEP         STOP         TICKS       TIMEOUT
TIMER      TO          TONE         TRACE       UBOUND
UFLASH     UNTIL        USR          WAIT        WORDS
WRITE      XOR
107 words in dictionary
```

```
>
```

Pour la carte **NUCLEO-8S208RB** il y a 4 commandes de plus car le périphérique **SPI** est disponible.

## exécution des programmes

Si une ligne de commande est saisie sans numéro de ligne elle est compilée et exécutée immédiatement. Par contre si le texte commence par un entier entre 1 et 32767 cette ligne est considérée comme faisant partie d'un programme et après sa compilation elle est insérée dans la zone texte réservée au programmes BASIC. Les programmes sont exécutés à partir de la mémoire RAM. Pour les cartes **NUCLEO-STM8S208RB** et **NUCLEO-STM8S207K8** il y a 6Ko de mémoire RAM une partie de cette mémoire est utilisée par l'interpréteur et il reste environ 5561 octets disponibles pour les programmes. Les programmes sauvegardés en mémoire FLASH sont exécutés sur place.

## exemple 1 blinky

Sur la carte il y a une LED indentifiée **LD2** ou **LD3**. Cette LED est connecté à la broche qui correspond au bit 5 du GPIO C. Cette GPIO est pré-configurée en mode sortie par le système Tiny BASIC. Pour contrôler son état il suffit donc de modifier l'état du bit 5 du registre **ODR** du GPIO C. Dans ce premier exemple nous allons faire clignoter cette LED au rythme de 1 fois par seconde. Le programme est interrompu en enfonçant n'importe quelle touche du terminal.

```
1 BLINK
5 ' Blink LED2 on card
10 DO BTOGL PORTC , BIT ( 5 ) PAUSE 500 UNTIL KEY?
20 LET A = KEY
30 BRES PORTC , BIT ( 5 )
40 END
```

Notez que vous pouvez saisir le texte aussi bien en minuscules qu'en majuscules. l'interpréteur convertit en majuscules.

Une autre méthode pour faire clignoter la LED est d'utiliser la commande **DWRITE** comme illustré dans l'exemple suivant:

```
5 ' CTRL+C pour arrêter le programme
7 ' clignote 3 fois par seconde
10 LET B = 1
20 FOR A = 0 TO 0 STEP 0 ' boucle infinie
30 DWRITE 13 , B ' la LED sur la broche D13
40 LET B = 1 - B
50 PAUSE 333
60 NEXT A
```

## exemple 2 PWM logiciel

Dans cet exemple l'intensité de la LED est contrôlée par PWM logiciel.

```

1 PWM.SOFT
5 ' Software PWM, controle LD2 sur la carte
7 GOSUB HELP
10 LET R = 511 , S = 1 , N = 0 , P = 0 : ? R ;
20 LOOP ' PWM loop
22 IF K = P : LET N = N + 1 , S = N / 10 + 1
24 IF K <> P : LET S = 1 , N = 0
26 LET P = K , K = 0
30 IF R : BSET PORTC , BIT ( 5 )
40 FOR A = 0 TO R : NEXT A
50 BRES PORTC , BIT ( 5 )
60 FOR A = A TO 1023 : NEXT A
70 IF KEY? : LET K = KEY : GOSUB UPPER
72 IF ( K = ASC ( \D ) OR K = ASC ( \U ) ) AND K = P : LET N = N + 1 , S
= N / 10 + 1
74 IF K = 0 OR K <> P : LET S = 1 , N = 0
78 IF K = 0 : GOTO 30
80 IF K = ASC ( \U ) : GOTO 200
84 IF K = ASC ( \F ) : LET R = 1023 : GOTO 600 : ' pleine intensite
90 IF K = ASC ( \D ) : GOTO 400
94 IF K = ASC ( \O ) : LET R = 0 : GOTO 600 : ' eteindre
96 IF K = ASC ( \? ) : GOSUB HELP : GOTO 600
100 IF K = ASC ( \Q ) : GOSUB CLS : END
110 GOTO LOOP
200 IF R < 1023 : LET R = R + S : GOTO 600
210 GOTO LOOP
400 IF R > 0 : LET R = R - S : GOTO 600
410 GOTO LOOP
600 IF R < 0 : LET R = 0
602 IF R > 1023 : LET R = 1023
604 GOSUB CLS : ? R ;
610 GOTO LOOP
1000 UPPER ' upper case letter
1010 IF K < ASC ( \a ) : RETURN
1020 IF K > ASC ( \z ) : RETURN
1030 LET K = K - 32
1040 RETURN
2000 CLS ' clear terminal screen and move cursor home
2010 ? CHAR ( 27 ) ; "[2J" ; CHAR ( 27 ) ; "[H"
2020 RETURN
3000 HELP
3010 GOSUB CLS
3012 ? "To control LD2 use:"
3014 ? , "'D' decrease intensity"
3016 ? , "'U' increase intensity"
3018 ? , "'F' full intensity"
3020 ? , "'O' turn off LD2"
3024 ? , "'Q' quit."
3026 ? , "'?' help"
3028 ? "Press any key to leave this help screen."
3030 DO UNTIL KEY? : ? KEY
3032 GOSUB CLS
3034 RETURN

```

L'intensité s'affiche en au à gauche sur le terminal.

L'intensité de la LED est contrôlée à partir du terminal avec les touches

- **u** pour augmenter l'intensité
- **d** pour la réduire
- **f** pour la pleine intensité
- **o** pour l'éteindre
- **q** pour quitter le programme
- **?** pour afficher l'aide

## exemple 3 lecture analogique

Dans cet exemple il s'agit encore de contrôler l'intensité de la LED mais cette fois l'intensité est déterminée par la lecture d'un potentiomètre. Il faut brancher un potentiomètre de 10Ko entre **GND,V3,3** et l'entrée analogique **AN0** de la carte.

```

1 AN.READ
5 'demo lecture analogique
10 LET K = 0 :PRINT K;: ADCON 1
20 LET R =ADCREAD ( 0 )
30 IF R :BSET PORTC,BIT(5)
40 FOR A = 0 TO R :NEXT A
50 BRES PORTC,BIT(5)
60 FOR A =A TO 1023 :NEXT A
70 IF KEY? :LET K =KEY
80 IF K =ASC (\q):ADCON 0 :END
90 PRINT "\b\b\b\b\b\b\b";R;
100 GOTO 20

```

Le programme peut-être interrompue par len enfonçant la touche **q** sur le terminal.

Sur la ligne 1 de ce programme on voit qu'il y a une étiquette **AN.READ**. Cette étiquette permet de sauvegarder ce programme en mémoire FLASH et de l'exécuter à partir de là. L'étiquette **AN.READ** va devenir le nom du fichier.

```

>save

>dir
$B704 206 bytes,AN.READ

>run an.read
$0
>autorun an.read

>reboot
auto run program

```

```
432  
>
```

On utilise la commande **SAVE** pour sauvegarder le programme en mémoire FLASH ensuite la commande **DIR** nous donne la liste des programmes sauvegardés. Le premier chiffre en hexadécimal est l'adresse d'exécution du programme **\$B704**, ensuite viens la taille en décimal **206 octets** et finalement son nom **AN.READ**.

La commande **RUN** suivie d'un nom de fichier permet d'exécuter le fichier portant ce nom.

La commande **AUTORUN** suivit d'un nom de fichier, ici **AN.READ** permet de lancer automatiquement ce programme lorsque la carte est mise sous tension ou réinitialisée avec le bouton **RESET**, la commande **REBOOT** ou encore **CTRL+X**.

La commande **REBOOT** est utilisée pour réinitialiser la carte ce qui a pour effet de démarrer le programme **AN.READ**. Le message **auto run program** est affiché sur le terminal. **432** est la valeur de lecture du potentiomètre. En tournant l'axe du potentiomètre cette valeur change et l'intensité de la LED aussi.

## périphérique I2C

**I2C** est l'acronyme anglophone pour **I**nter **I**ntegrated **C**ommunication. Il s'agit d'un protocole de type **bus** à 2 fils. **bus** veut dire que plus d'un dispositif peut-être branché sur le même bus. Chaque dispositif est identifié par une adresse de 7 bits (ou 10 bits). Dans le dossier **BASIC** il a 2 programme démontrant l'utilisation de ce périphérique. Les commandes qui utilisent ce périphériques sont:

- **I2C.OPEN** pour activé le périphérique.
- **I2C.CLOSE** pour le fermer.
- **I2C.WRITE** pour envoyé des données à un dispositif branché sur le bus.
- **I2C.READ** pour recevoir des données d'un dispositif branché sur le bus.

Le programme [i2c\\_eeprom.bas](#) fait la démonstration de l'utilisation d'une mémoire EEPROM à interface I2C.

Le programme [i2c\\_oled.bas](#) fait la démonstration d'un petit affichage OLED à interfaace I2C.